

# ICL Turf Tips

AUTUNNO 01



## SEMINARE IL PRATO

Settembre è ideale per le nuove semine di microterme, ma per una buona riuscita è importante preparare bene il terreno: aratura ed erpicatura sono le prime operazioni. Se il terreno è argilloso integrare con sabbia nei primi 10 cm e concludere con la livellatura a rastrello.

Concimare quindi con **LandscaperPro New Grass**, ricco di fosforo e azoto a cessione controllata, a 3,5 kg per 100 m<sup>2</sup>.

Per la semina si consiglia **Landscaper Pro Performance** per prati soleggiati o **Landscaper Pro Finesse** per prati fini, entrambi a 4 kg per 100 m<sup>2</sup>.

Come ultima operazione procedere con una rullatura e irrigare mantenendo il terreno sempre umido, senza creare ristagni.



## ZOLLARE UN NUOVO GIARDINO

Un'alternativa alla semina è la posa del prato in rotoli. Preparare il terreno come nella semina, con aratura, erpicatura, integrazione di sabbia, livellamento e concimazione con **Landscaper Pro New Grass** a 3,5 kg per 100 m<sup>2</sup>.

Per il prato soleggiato utilizzare una zolla con 90% di Festuca a. e 10% di Poa p. Per il prato fino, vanno bene le zolle usate per campi da calcio fatte con il 70-80% da Poa e il 20-30% da Lolium p.



## TRASEMINARE MACROTERME CON I LOIETTI

Metà-fine settembre è ottimale per riseminare su sodo i loietti nei prati di gramigna e per avere un bel prato verde anche in inverno scegliere il blend **LandscaperPro Superfast** a 40-50 g/m<sup>2</sup>.

Come procedere:

- Abbassare l'altezza di taglio;
- Togliere il feltro con scarifica o usare un rastrello a lame su piccole superfici;
- Concimare con **LandscaperPro New Grass** a 3,5 kg per 100 m<sup>2</sup> e seminare **LandscaperPro Superfast**;
- Dopo aver seminato applicare un terriccio sabbioso a 8 - 10 l/m<sup>2</sup>;
- Rullare e irrigare.



## LA CONCIMAZIONE AZOTATA DI RIPARTENZA

È il momento di effettuare sul prato (microterme e macroterme) l'ultima concimazione di mantenimento, per stimolare la ripartenza vegetativa dopo la stasi estiva. Scegliere **LandscaperPro Maintenance** 20-5-8+MgO per un tappeto bello, verde scuro, fitto e denso.

Dosaggio raccomandato: 30-35 g/m<sup>2</sup>.

